


Жилет Наперстянка



Сложность: 2 из 3

Сезоны: Весна

Описание:

Плотность

21 п и 28 р = 4 дюйма лиц глади


Размеры

32 (36, 39 ½, 43 ½, 47)

- Окружность груди изделия: 32 (36, 39 ½, 43 ½, 47) дюйма
- Длина от плеча до нижнего края Спинки: 20 (20 ¾, 21 ¾, 23, 24) дюйма
- Длина от подмышки до нижнего края (измерена сбоку): 11 ¾ (12, 12 ½, 13 ¼, 13 ¾) дюйма

Свобода облегания: Эта модель сконструирована с припуском 2-4 дюйма по окружности груди.

ОБРАЗЕЦ: Изображенный образец для размера 36 дюймов с 3 дюймами на свободу облегания.



Условные обозначения

Wrp-t (обернуть нить и повернуть работу):

- С лиц стороны: сохраняя рабочую нить за работой, снять петлю как изнаночную с левой спицы на правую. Перевести нить перед работой. Вернуть снятую петлю на левую спицу. Перевести нить за работой. Развернуть изделие изнаночной стороной к себе.
- С изн стороны: сохраняя рабочую нить перед работой, снять петлю как изнаночную с левой спицы на правую. Перевести нить за работой. Вернуть снятую петлю на левую спицу. Перевести нить перед работой. Развернуть изделие лицевой стороной к себе.

Снять петлю:

- В лиц рядах снимать петли как лицевые с нитью за работой.
- В изн рядах снимать петли как изнаночные с нитью перед работой.

Ssk (убавка петель с наклоном влево):

снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку.

3-Needle Bind Off: связывание вместе двух полотен третьей спицей.

ОПИСАНИЕ

Основная часть

Набрать 182 (202, 222, 242, 262) п на круговые спицы с большей длиной.

Не соединять в круг; вязать рядами.

Формирование правого края Переда

Примечание: В этой части работы вы будете вязать поворотными укороченными рядами, поворачивая работу на полпути в каждом ряду, а не продолжая вязать до конца ряда.

Для дополнительной информация в см. разделе Условные обозначения и в нашем учебнике <https://www.purlsoho.com/create/short-rows-wrap-turn/>

Ряд 1 (изн ряд): изн до конца ряда.

Ряд 2 (лиц ряд): [снять 1п как лицевую (см. Условные обозначения)] 2 раза, 15 (20, 17, 22, 19) лиц, **wrp-t** (см. Условные обозначения).

Ряд 3: изн до конца ряда.

Ряд 4: [снять 1п как лицевую] 2 раза, лицевыми до петли поворота, провязать петлю поворота и 3 (3, 4, 4, 5) лиц, **wrp-t**.

Повторять ряды 3 и 4 еще 7 раз.

Повторить ряд 3 еще 1 раз.

Следующий ряд (лиц ряд): [снять 1п как лицевую] 2 раза, лицевыми до петли поворота, провязать петлю поворота, лиц до конца ряда.

Формирование левого края Переда

Примечание: Продолжаем вязать поворотными укороченными рядами для этой части работы.

Ряд 1 (изн ряд): [снять 1п как изнаночную] 2 раза, 15 (20, 17, 22, 19) изн, **wrp-t**.

Ряд 2 (лиц ряд): лиц до конца ряда.

Ряд 3: [снять 1п как изнаночную] 2 раза, изн до петли поворота, провязать петлю поворота и 3 (3, 4, 4, 5) изн, **wrp-t**.

Повторять ряды 2 и 3 еще 7 раз.

Повторить ряд 2 еще 1 раз.

Следующий ряд (изн ряд): [снять 1п как изнаночную] 2 раза, изн до петли поворота, провязать петлю поворота, изн до конца ряда.

Равномерная вязка основной части

Продолжить работу лиц гладью с формированием края I-cord следующим образом:

Ряд 1 (лиц ряд): [снять 1п как лицевую] 2 раза, лиц до конца ряда.

Ряд 2 (изн ряд): [снять 1п как изнаночную] 2 раза, изн до конца ряда.

Повторять ряды 1 и 2 до высоты $11 \frac{3}{4}$ (12, $12 \frac{1}{2}$, $13 \frac{1}{4}$, $13 \frac{3}{4}$) дюймов от наборного края (измерять от центра спинки), закончив изн рядом.

Отдельно части Переда и Спинка

Ряд 1 (лиц ряд): [снять 1п как лицевую] 2 раза, 42 (47, 51, 55, 59) лиц,

разместить предыдущие 44 (49, 53, 57, 61) п на держатель петель или вспом нить для правой части Переда;

закрыть следующие 10 (10, 12, 14, 16) п для правой проймы;

73 (83, 91, 99, 107) лиц,

разместить предыдущие 74 (84, 92, 100, 108) п на держатель петель или вспом нить для Спинки;

закрыть следующие 10 (10, 12, 14, 16) п для левой проймы,

лиц до конца ряда.

[44 (49, 53, 57, 61) п осталось для левой части Переда]

Левая часть Переда

Формируем пройму

ПРИМЕЧАНИЕ: Может быть вам будет удобнее вязать Левую и Правую части Переда на более коротких круговых спицах.

Следующий ряд (изн ряд): [снять 1п как изнаночную] 2 раза, изн до конца ряда.

Ряд убавок 1 (лиц ряд): 4лиц, **ssk**, лиц до конца ряда. [1 п убавлена].

Ряд убавок 2: [снять 1п как изнаночную] 2 раза, изн до последних 6 п, 2 изн вместе за заднюю стенку, 4изн. [1 п убавлена].

Повторить ряды убавок 1 и 2 еще 0 (1, 1, 1, 2) раз.

[42 (45, 49, 53, 55) п осталось].

Повторить ряд убавок 1.

[41 (44, 48, 52, 54) п осталось].

Следующий ряд (изн ряд): [снять 1п как изнаночную] 2 раза, изн до конца ряда.

Повторить ряд убавок 1 в каждом лиц ряду еще 1 (1, 2, 4, 4) раз, закончив лиц рядом.

[40 (43, 46, 48, 50) п осталось].

Вырез горловины

Следующий ряд (изн ряд): [снять 1п как изнаночную] 2 раза, 15 изн, разместить маркер, изн до конца ряда.

Ряд убавок 1 (лиц ряд): лиц до 2-х петель перед маркером, 2 лиц вместе, переместить маркер, лиц до конца ряда. [1 п убавлено]

Ряд 2: [снять 1п как изнаночную] 2 раза, изн до конца ряда.

Ряд 3: лиц до конца ряда.

Ряд 4: повторить ряд 2.

Повторить ряды 1-4 еще 7 (8, 9, 9, 10) раз. [32 (34, 36, 38, 39) п]

Равномерная вязка

Ряд 1 (лиц ряд): лиц до конца ряда.

Ряд 2 (изн ряд): [снять 1п как изнаночную] 2 раза, изн до конца ряда.

Повторить ряды 1 и 2 до высоты 7 ½ (8, 8 ½, 9, 9 ½) дюймов от начала проймы, закончив изн рядом.

Следующий ряд (лиц ряд): лиц до последней петли перед маркером, разместить предыдущие 14 (16, 18, 20, 21) п на держатель петель или вспом нить для Левого плеча Переда, 1 лиц, снять маркер, лиц до конца ряда. [18 п].

Продолжить равномерно для Левой части воротника

Ряд 1 (изн ряд): [снять 1п как изнаночную] 2 раза, изн до конца ряда.

Ряд 2 (лиц ряд): лиц до конца ряда.

Повторить ряды 1 и 2 до высоты 3 ½ (3 ¾, 4, 4, 4 ¼) дюймов от уровня держателя петель с петлями Левого плеча, закончив изн рядом.

Обрезать нить, оставив "хвостик" в 20 дюймов.

Разместить петли Левого плеча воротника на держатель петель или вспом нить и отложить.

Правая часть Переда

Пройма

Переснять 44 (49, 53, 57, 61) п правой части Переда на круговые спицы. Присоединить нить с изнанки.

Следующий ряд (изн ряд): изн до конца ряда.

Ряд убавок 1 (лиц ряд): [снять 1п как лицевую] 2 раза, лиц до последних 6 п, 2 лиц вместе, 4лиц. [1 п убавлена]

Ряд убавок 2: 4изн, 2изн вместе, изн до конца ряда. [1 п убавлена]

Повторить ряды убавок 1 и 2 еще 0(1, 1, 1, 2) раз.

[42 (45, 49, 53, 55) п осталось]

Повторить ряд убавок 1.

[41 (44, 48, 52, 54) п осталось]

Следующий ряд (изн ряд): изн до конца ряда.

Повторить ряд убавок 1 в каждом лиц ряду 1 (1, 2, 4, 4) раз, закончив лиц рядом.

[40 (43, 46, 48, 50) п осталось]

Формирование горловины

Следующий ряд (изн ряд): 23 (26, 29, 31, 33) изн, разместить маркер, изн до конца ряда.

Ряд убавок 1 (лиц ряд): [снять 1п как лицевую] 2 раза, лиц до маркера, переместить маркер, **ssk**, лиц до конца ряда. [1 п убавлена]

Ряд 2: изн до конца ряда.

Ряд 3: [снять 1п как лицевую] 2 раза, лиц до конца ряда.

Ряд 4: повторить ряд 2.

Повторить ряды 1-4 еще 7(8, 9, 9, 10) раз.

[32 (34, 36, 38, 39) п осталось]

Равномерная вязка

Ряд 1 (лиц ряд): [снять 1п как лицевую] 2 раза, лиц до конца ряда.

Ряд 2 (изн ряд): изн до конца ряда.

Повторить ряды 1 и 2 до высоты $7\frac{1}{2}$ (8, $8\frac{1}{2}$, 9, $9\frac{1}{2}$) дюймов от проймы, закончив лиц рядом.

Следующий ряд (изн ряд): изн до последней петли перед маркером, разместить предыдущие 14 (16, 18, 20, 21) п на держатель петель или вспом нить для правого плеча переда, 1изн, снять маркер, изн до конца ряда.

[18 п осталось]

Продолжаем вязать правую сторону воротника равномерно

Ряд 1 (лиц ряд): [снять 1п как лицевую] 2 раза, лиц до конца ряда.

Ряд 2 (изн ряд): изн до конца ряда.

Повторить ряды 1 и 2 до высоты $s\ 3\frac{1}{2}$ ($3\frac{3}{4}$, 4, 4, $4\frac{1}{4}$) дюймов от снятых петель Правого плеча, закончив лиц рядом.

Обрезать нить.



Воротник

Сшивание петель левой и правой частей воротника

Переснять петли левой части воротника на круговые спицы (см. фото выше).

Затем с лиц стороны, используйте левый конец спиц, чтобы надеть петли правой части воротника на спицы.

Сдвиньте каждый набор петель к их соответствующим концам спиц и удерживайте две спицы

параллельно изн стороны работы.

Вдеть нить в иголку для трикотажа и, используя трикотажный шов, сшить петли левой и правой частей воротника.

Плечи

Набрать и отложить



С лиц стороны переснять 14 (16, 18, 20, 21) п Левого плеча Переда на более короткие круговые спицы.

Присоединить нить и с левой части спиц набрать 38 (40, 42, 42, 44) п для задней части горловины вдоль нижнего края воротника (набрать примерно из 3-го из 4-х рядов).

Обрезать нить.

Переснять 14 (16, 18, 20, 21) п Правого плеча Переда на левую часть спиц.

Отложить работу до окончания Спинки.

[66 (72, 78, 82, 86) п]

Спинка

Переснять 74 (84, 92, 100, 108) п Спинки на круговые спицы большего размера.

Присоедините нить с изнаночной стороны.

Следующий ряд (изн ряд): изн до конца ряда.

Ряд убавок 1 (лиц ряд): 4лиц, **ssk**, лиц до последних 6 п, 2лиц вместе, 4лиц. [2 п убавлено]

Ряд убавок 2: 4изн, 2 изн вместе, изн до последних 6 п, 2изн вместе за заднюю стенку, 4изн. [2 п убавлено]

Повторить ряды убавок 1 и 2 еще 0(1, 1, 1, 2) раз.

[70 (76, 84, 92, 96) п осталось]

Повторить ряд убавок 1.

[68 (74, 82, 90, 94) п осталось]

Следующий ряд (изн ряд): изн до конца ряда.

Повторить ряд убавок 1 в каждом лиц ряду еще 1 (1, 2, 4, 4) раз.

[66 (72, 78, 82, 86) п осталось]

Равномерное вязание

Вязать равномерно лиц гладью далее:

Ряд 1 (изн ряд): изн до конца ряда.

Ряд 2 (лиц ряд): лиц до конца ряда.

Повторить ряды 1 и 2 до высоты $7\frac{1}{4}$ ($7\frac{3}{4}$, $8\frac{1}{4}$, $8\frac{3}{4}$, $9\frac{1}{4}$) дюймов от пройм, закончив лиц рядом.

Формируем плечи

ПРИМЕЧАНИЕ: Для этой части работы снова вяжем короткими рядами.

Ряд 1 (изн ряд): изн до последних 4 (5, 6, 7, 7) п, **wrp-t**.

Ряд 2 (лиц ряд): лиц до последних 4 (5, 6, 7, 7) п, **wrp-t**.

Ряд 3: изн до последних 8 (10, 11, 13, 14) п, **wrp-t**.

Ряд 4: лиц до последних 8 (10, 11, 13, 14) п, **wrp-t**.

Ряд 5: изн до последних 13 (15, 17, 19, 20) п, **wrp-t**.

Ряд 6: лиц до последних 13 (15, 17, 19, 20) п, **wrp-t**.

Ряд 7: изн до конца ряда, провязывая петли поворота по мере их достижения.

Ряд 8: лиц до конца ряда, провязывая петли поворота по мере их достижения.

Ряд 9: изн до конца ряда.

Высота проймы примерно $7 \frac{1}{2}$ (8, $8 \frac{1}{2}$, 9, $9 \frac{1}{2}$) дюймов от бокового края.

Обрезать нить, оставив нить длиной 48 дюйма.

СБОРКА

Сшивание задней и передней частей плеч: вариант 1



Поверните работу так, чтобы Спинка была обращена к вам, а нить для сшивания – с правой стороны, готовая к работе справа налево.

С хвостом нити, вдетой в иглу для трикотажа, используя трикотажный шов, сшить петли Спинки с петлями Плеч Переда и вырезом горловины на Спинке.

Сшивание задней и передней частей плеч: вариант 2

Если вы не готовы сшивать трикотажным швом все 66 (72, 78, 82, 86) п, вы можете

использовать метод 3-Needle Bind Off вместо этого.

Во-первых, выверните работу наизнанку и поверните свою работу лиц сторонами частей друг к другу, а спицы были параллельны.

Сдвиньте оба набора швов к правому концу спицы.

Затем, используя левый конец более длинных спиц в качестве рабочей спицы и 48-дюймовый хвост нити в качестве рабочей пряжи, свяжите 3-Needle Bind Off изнаночными.

Следующий ряд: 2изн вместе (1 п с задней спицы вместе с 1 п с передней спицы) следующим образом: ввести спицу в первую петлю как при изнаночном на задней спице, а потом в первую петлю как при изнаночной вязке на передней спице, а затем провязать изнаночной эти 2 петли вместе, *2 изн вместе (1 п с задней спицы вместе с 1 п с передней спицы), накинуть первую петлю на правой спице на только что провязанную петлю (1п закрыта), повторять от * до конца ряда. [1 п остается на правой спице.]

Вытащить край нити через последнюю петлю.

Края пройм

Примечание: выполните следующие действия для каждой проймы.

С лиц стороны работы присоедините нить в центре подмышки и используйте более короткие круговые спицы, чтобы набрать петли вокруг проймы, закрывая их, как описано далее.

Набрать 1 п, * набрать 1 п, накинуть первую петлю на правой спице на петлю, только что набранную (закрыта 1 п), повторите от * до конца круга. [1 п остается на правой спице]

Отрежьте нить и вытяните хвост через последнюю петлю.

Совет: начиная с центра петель проймы, набирать по 1 п с каждой петли проймы; затем, провязываем вверх к плечу, набирать по 1п из 3 в каждом 4 ряду; продолжайте таким образом вниз с другой стороны проймы; а затем набирать по 1 п с каждой петли проймы до того места, откуда вы начали.

Сшивание полочек

Примечание: на фото специально используются более свободные стежки и контрастная пряжа для демонстрационных целей.

Вертикальный метод сшивания, который я использую здесь, не слишком отличается от матрасного шва (Mattress Stitch), за исключением того, что вместо размещения двух частей работы край к краю вы их складываете с перекрытием. И вместо того, чтобы втягивать иглу под дужки петель с левой стороны, вы вытягиваете их. Вы можете посмотреть наш учебник по матрасному шву, если это может помочь, или просто продолжите чтение.

Вдеть длинную нить в иглу для трикотажа и сложить Правую часть Переда слевой частью Переда.



Начните с пришивания иглойлевой части Переда сзади вперед, 5 связанных столбиков от края I-шнура и на наборном крае.

Проведите иглу через Правую часть Переда, сзади вперед, 5 вязаных столбиков от края I-cord и на наборном крае.

Принесите иглу назад через работу 2 стежками выше.

Проведите иглу под 2 лесенками налевой части Переда (2 стежка выше предыдущей точки выхода), а затем снова через Правую переднюю часть (2 стежка выше предыдущей точки выхода).



Продолжайте работать вперед и назад примерно каждые 5 петель, аккуратно затяните рабочую нить, стягивая части Переда вместе.

Сшивайте части Переда, пока вы не достигнете области, формирующей декольте.

Соединение и закрепление

Соединение краев нитей и закрепление их по желанию.

Источник: <https://www.purlsoho.com/create/2016/05/16/foxglov...>