

# PetiteKnit

## COPENHAGEN CARDIGAN



**РАЗМЕРЫ:** XS (S) M (L) XL (XXL)

**КОНЕЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПО КАРДИГАНУ:**

- Ширина по линии окружности бюста: 91 (96) 101 (106) 116 (126) см.
- Общая длина: 51 (53) 55 (56) 57 (58) см.

**ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ (после блокировки):**

**21 петля X 28 рядов = 10 x 10см** - измерено по полотну лицевой глади, выполненному на спицах 4мм.

**СПИЦЫ:**

Круговые спицы 3.5мм и 4мм с длиной лески 60-80см.  
Чулочные спицы 3,5мм и 4мм.

**ПРЯЖА:**

Кардиган выполняется из 2-х ниток пряжи, сложенных вместе: 1нить Isager Yarn Alpaca + 1нить Isager Yarn Silk Mohair.

- 150 (200) 200 (200) 200 (250)грамм пряжи Isager Yarn Alpaca 2 (50%-альпака, 50%-меринос; 250м-50г);
- 100 (100) 125 (125) 125 (150)грамм пряжи Isager YarnSilk Mohair (70%-мохер, 30%-шелк; 212м-25г).

**ПОТРЕБУЮТСЯ:**

Маркеры для петель, держатели для петель, и Пуговицы (диаметром 13мм) - 7 (7) 7 (7) 8 (8) штук.

**\* Авторской коррекции нет.**

**Красным цветом выделены заметки переводчика.**

## ПРИМЕЧАНИЕ:

**Copenhagen Cardigan** - выполняется поворотными рядами, в направлении "сверху-вниз". Росток для выреза горловины формируется укороченными рядами. Основной узор вязки - лицевая гладь; вертикальные Планки, которыми отделаны борта Полочек - выполняются в узоре резинки 1x1. Изюминка фасона - красивые внутренние карманы. Петлицы для пуговиц выполняются последними, после завершения основной работы над кардиганом (*и это очень удобно, потому что вам не придется формировать Петлицы во время вязки кардигана*).

## Рекомендации по выбору подходящего размера кардигана:

**ВАЖНО!** Пожалуйста помните, если ваша плотность вязки будет отличаться от требуемой плотности, то это негативно скажется на конечных измерениях по кардигану, так как они изменятся в большую (или меньшую) сторону; в результате - кардиган не будет соответствовать выбранному вами размеру.

Размеры XS (S) M (L) XL (XXL) - соответствуют значениям действительной (=по фигуре) окружности бюста, равным 80-85 (85-90) 90-95 (95-100) 100-110 (110-120)см.

Припуск на свободу облегания составляет около +6-11см к действительным измерениям окружности бюста; и этот припуск уже включен в крой кардигана.

### Для выбора своего размера:

Измерьте окружность бюста по фигуре, и выберите, соответствующий этой величине, размер кардигана.

**Например:** окружность бюста по фигуре = 87см. Значит подходящий вам размер- это размер S.

Для этого размера, конечная ширина кардигана по линии окружности бюста = 96см, и следовательно, ваш припуск на свободу облегания будет = +9см.

## ПРИБАВЛЕНИЯ ПЕТЕЛЬ:

Прибавления петель для формирования реглана будут выполняться с ЛС работы, с обеих сторон каждой Центральной регланной петли (далее по тексту, Центральная регланная петля будет обозначена - как ЦРП). Каждую ЦРП - всегда выдерживайте в лицевой глади: по ЛС - провязывайте ее 1лиц, по ИС - провязывайте ее 1изн.

Прибавления петель будут выполняться как с наклоном вправо (+1пП), так и с наклоном влево (+1пЛ).

### **+1пП – прибавление 1лиц петли с наклоном вправо:**

Левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку.

### **+1пЛ – прибавление 1лиц петли с наклоном влево:**

Левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

### КОКЕТКА.

Круговыми спицами 3,5мм, любым, удобным для вас методом, набрать 93 (97) 101 (109) 113 (121)п.

Вязку в круг не замыкать. Далее, вязать поворотными рядами.

### Резинка для отделки выреза горловины:

**След.ряд -установка узора резинки 1x1 (ИС):** (1изн, 1лиц)-повторять до 1последней петли, 1изн.

**След. 5рядов:** вязать резинку 1x1 в установленном выше порядке.

**ВАЖНО!** На всем протяжении работы над кардиганом, 1 первая и 1 последняя петли вашего ряда вязки - это кромочные петли. Всегда выдерживайте их в узоре лицевой глади: по ЛС работы - провязывайте каждую из них - как 1лиц, по ИС - как 1изн. При провязке кромочных петель, старайтесь как можно более туго затягивать нить пряжи; в противном случае, у вас получатся рыхлые и некрасивые срезы вязки.

### Основное полотно Кокетки:

Сменить спицы. Круговые спицы 4мм.

**След.ряд (ИС):** первые 6п - вязать в установленном выше узоре резинки 1x1 (=это секция петель - Отделочная планка борта первой Полочки), затем все изн-до последних 6п, и последние 6п - вязать в установленном выше узоре резинки 1x1 (=это секция петель - Отделочная планка борта второй Полочки).

Далее, всю оставшуюся часть Кокетки, вяжите в установленном выше, порядке узоров:  
по первым и последним 6 петлям ряда - всегда выдерживайте узор резинки 1x1,  
по всем остальным петлям - вяжите лицевой гладью.

Следующий ряд вязки - будет ряд по ЛС работы.

Но сначала, перед тем как приступить к работе, вам нужно выделить петли для ЦРП (=Центральная регланная петля, см. стр.2). Вы можете ограничить их обычными Маркерами (=ПМ, 1п-ЦРП, ПМ), или поставить Съёмный маркер - непосредственно в каждую 1петлю ЦРП (в этом случае, не забывайте переснимать этот Маркер!)

#### **Расстановка Маркеров для выделения ЦРП:**

20 (21) 22 (22) 24 (26)п (=Левая полочка), затем след.1п - это ЦРП, затем 8 (8) 8 (12) 10 (10)п (=Левый рукав), затем след.1п - это ЦРП, затем 33 (35) 37 (37) 41 (45)п (=Спинка), затем след.1п - это ЦРП, затем 8 (8) 8 (12) 10 (10)п (=Правый рукав), затем след.1п - это ЦРП, и 20 (21) 22 (22) 24 (26)п (=Правая полочка).

Далее, укороченными рядами, пойдет формирование ростка для выреза горловины, и **ОДНОВРЕМЕННО**, в каждом ряду по ЛС работы - вам будет нужно выполнять прибавления петель для формирования реглана.

**НЕ ЗАБЫВАЙТЕ**, что по 6 первым и по 6 последним петлям вашего ряда - выполняется узор резинки 1x1.

Прибавления петель для реглана выполняйте с каждой стороны каждой ЦРП (*за 1ряд с прибавками - у вас будет прибавлено 8 петель*).

**Перед каждой ЦРП** - всегда выполняйте прибавку с наклоном вправо (= +1пП), **после каждой ЦРП** - всегда выполняйте прибавку с наклоном влево (+1пЛ).

Все, вновь прибавленные петли, включайте в общий узор лицевой глади.

#### **Техническое выполнение ряда с прибавлениями петель для формирования реглана:**

**Ряд-прибавление (ЛС):** 6п-резинка, 1x1, затем вязать в уст.порядке - до ЦРП, **+1пП, 1лиц (=ЦРП), +1пЛ**, затем вязать в уст.порядке - до след. ЦРП, **+1пП, 1лиц (=ЦРП), +1пЛ**, затем вязать в уст.порядке - до след. ЦРП, **+1пП, 1лиц (=ЦРП), +1пЛ**, затем вязать в уст.порядке - до след. ЦРП, **+1пП, 1лиц (=ЦРП), +1пЛ**, вязать в уст.порядке-до последних 6п, 6п - резинка 1x1. *8п прибавлено.*

#### **Укороченные ряды для формирования ростка выреза горловины:**

Вы можете выполнять укороченные ряды любым, привычным для вас способом. Поэтому, ниже, указаны только точки поворотов для укороченных рядов. Автор не привязала выполнение ук.рядов к какому-либо конкретному методу, но в качестве рекомендации, посоветовала выполнять ук.ряды по Германскому методу (=German Short Rows) - *их техническое выполнение - см.стр.6.*

#### **ИТАК:**

**Ук.ряд 1 (ЛС) - с прибавками для реглана:** вязать в уст.порядке - до последних 18 (19) 20 (20) 22 (24)п, и повернуть работу (=первая точка поворота).

**Ук.ряд 2 (ИС) - без прибавок:** вязать в уст.порядке - до последних 18 (19) 20 (20) 22 (24)п, и повернуть работу (=вторая точка поворота).

**\* След.ук.ряд (ЛС) - с прибавками для реглана:** вязать в уст.порядке - до предыдущей точки поворота, затем провязать - еще 2петли, и повернуть работу (=следующая точка поворота).

**След.ук.ряд (ИС) - без прибавок:** вязать в уст.порядке - до предыдущей точки поворота, затем провязать - еще 2петли, и повернуть работу (=следующая точка поворота).\*

Не забывайте закрывать все встречные точки поворотов от укороченных рядов!

Повторить от \* до \* - еще 6 (6) 7 (7) 8 (9) раз.

При последнем повороте работы, из секции Отделочной планки борта, будет захвачено 0 (1) 0 (0) 0 (0)п.  
Укороченные ряды завершены.

Далее, вновь вязать полноценными поворотными рядами.

Следующий ряд вязки - ряд по ЛС.

**На данный момент, вы выполнили - всего 7 (7) 8 (8) 9 (10)рядов вязки с прибавлениями петель для реглана. = 149 (153) 165 (173) 185 (201)п на спицах.**

### Продолжение формирования реглана:

Продолжать работу поворотными рядами, в установленном порядке узоров, и **ОДНОВРЕМЕННО, продолжать выполнение рядов с прибавлениями петель по всем четырем линиям реглана** - в каждом ряду по ЛС работы, пока на спицах не будет **309 (321) 341 (373) 401 (433)п** (=на этот момент, вы должны выполнить - всего 27 (28) 30 (33) 36 (39) рядов с прибавками для реглана).

**Закончить работу по ИС.**

### РАЗДЕЛЕНИЕ КОКЕТКИ НА ПЕРЕД-СПИНКУ И РУКАВА:

**След.ряд-разделение (ЛС):** вязать в уст.порядке - до первой ЦПР, 1лиц-в ЦПР, затем следующие 62 (64) 68 (78) 82 (88)п Рукава - перевести на держатель/бросовую пряжу, затем методом *Backward Loop cast-on* набрать для нижнего основания проймы Переда-спинки - 3п, **ПМ-бокового шва**, и набрать - еще 3п, затем 1лиц-в ЦПР, затем все лиц-по петлям Спинки, затем 1лиц-в ЦПР, и следующие 62 (64) 68 (78) 82 (88)п второго Рукава - перевести на держатель/бросовую пряжу, затем методом *Backward Loop cast-on* набрать для нижнего основания второй проймы - 3п, **ПМ-бокового шва**, и набрать - еще 3п, затем 1лиц-в ЦПР, и вязать в уст.порядке-до конца ряда.

**= 197 (205) 217 (229) 249 (269) п на спицах для Переда-спинки.**

### ПЕРЕД-СПИНКА.

**Выполнение Карманов - написано в конце этого раздела. Поэтому, пожалуйста, перед началом выполнения Переда-спинки, обязательно прочитайте весь этот раздел - вплоть до его завершения!**

Далее, продолжать работу только по петлям Переда-спинки.

Вязать поворотными рядами, выдерживая установленный порядок узоров (=первые и последние 6 петель каждого ряда - резинка 1х1; по всем остальным петлям - лицевая гладь), пока высота кардигана, считая от наборного края, и измеренная по центральной линии секции Спинки, не достигнет 50 (53) 55 (56) 57 (58)см. Закончить работу по ИС.

**И ОДНОВРЕМЕННО**, через каждые 7см вязки - выполнять уменьшения петель для формирования силуэта.

### Техническое выполнение ряда с уменьшениями петель:

**Ряд-уменьшение (ЛС):** 6п-резинка 1х1, затем все лиц-до 2п перед М-бокового шва, **2вм.лиц-за задние стенки, ПМ, 2вм.лиц**, все лиц-до 2п перед следующим М-бокового шва, **2вм.лиц-за задние стенки, ПМ, 2вм.лиц**, все лиц-до последних 6п, 6п-резинка 1х1. **4п уменьшено.**

Повторить Ряд-уменьшение:

- через каждые 7см вязки - всего 3 раза.

**= 185 (193) 205 (217) 237 (257)п осталось на спицах после завершения всех 3-х Рядов-уменьшений.**

После того, как высота кардигана составит 50 (53) 55 (56) 57 (58)см (линия измерения для этой высоты - см.выше), закончить работу по ИС.

Сменить спицы. Круговые спицы 3,5мм.

**Следующие 4 ряда:** вязать резинку 1х1 (=1лиц, 1изн) - по всем петлям вашего ряда.

В следующем ряду по ЛС работы - закрыть все петли по узору резинки.

**И ОДНОВРЕМЕННО**, когда высота Переда-спинки, считая от нижнего основания пройм (=Ряд-разделение), достигнет **15 (15) 14,5 (14) 13 (13)см**, закончить работу по ИС. Далее, пойдет выполнение Карманов.

**На этот момент, у вас должно быть выполнено уже 2 (2) 2 (1) 1 (1) ряда с уменьшениями петель для силуэта. На спицах: 189 (197) 209 (225) 245 (265) п на спицах.**

### Внутренние карманы:

**След.ряд (ЛС):** 6п-резинка 1х1, затем 10 (11) 13 (14) 16 (19)лиц, и СТОП.

Теперь взять Чулочную спицу 4мм, и следующие 22 (22) 22 (24) 24 (24)п провязать этой Чулочной спицей (петли вязать - как лицевые). Далее, продолжать работу на Чулочных спицах, и вязать только по выделенным, 22 (22) 22 (24) 24 (24)петлям (все остальные петли - остаются на Круговых спицах). Вязать лицевой гладью с кромочными петлями, которые выдерживать в Платочном узоре (*первую и последнюю петли ряда - всегда провязывать только лиц.петлями*). Продолжать в установленном порядке, пока высота этой секции работы не составит 20 (20) 21 (21) 22 (22)см. Закончить рядом по ИС работы. *Результат = вы связали узкую отдельную полоску лицевой глади.* Теперь, оставляя петли на Чулочной спице, сложить эту полоску пополам, стороной с лицевой гладью - вовнутрь. Держа Чулочную спицу в левой руке, провяжите лицевыми все, находящиеся на ней петли; вяжите Круговыми спицами, на которых находятся петли Переда-спинки.

Таким образом, вы включили петли Подклада (а вы вязали именно Подклад; он будет в форме "мешочка") в текущий рабочий ряд (=ЛС) вязки по Переду-спинке.

Теперь, продолжая работу на Круговых спицах, вяжите в установленном порядке - до последних 38 (39) 41 (44) 46 (49)п вашего ряда вязки. И СТОП.

Теперь приступайте к выполнению Подклада для второго Кармана.

Выполняйте его точно также, как указано выше, для первого.

После чего, завершите ряд, довязав его (в установленном порядке узоров) - до конца.

**Для помощи, см.: <https://www.youtube.com/watch?v=P3k-C-PRd74>**

### **РУКАВА (оба одинаково).**

Спицы 4мм. Круговые или чулочные - на ваш выбор.

Петли Рукава - перевести с держателя на рабочие спицы.

С ЛС, начиная от центра набранных для нижнего основания проймы петель, поднять по наборному краю проймы - 3петли, затем все лицевые - по петлям Рукава, затем поднять - еще 3петли по оставшейся половинке наборного края, и ПМ-начала кр.ряда.

**= 68 (70) 74 (84) 88 (94)п на спицах.**

Далее, вязать круговыми рядами.

Продолжать работу лицевой гладью, пока высота Рукава, считая от проймы, не достигнет 43 (44) 45 (46) 48 (48)см, **И ОДНОВРЕМЕННО**, уменьшать по 1петле с каждой стороны кр.ряда - в каждом 8 (8) 7 (6) 6 (5) кр.ряду вязки.

Повторить эти уменьшения - всего 14 (14) 15 (19) 20 (23) раз.

### **Техническое выполнение кр.ряда с уменьшениями петель:**

**Кр.ряд-уменьшение: 1лиц, 2вм.лиц, все лиц-до последних 3п, 2вм.лиц за задние стенки, 1лиц.**

**Повторить Кр.ряд-уменьшение:**

**- в каждом 8 (8) 7 (6) 6 (5) кр.ряду - всего 14 (14) 15 (19) 20 (23) раз.**

**После завершения всех указанных уменьшений петель = 40 (42) 44 (46) 48 (48)п осталось на спицах.**

Сменить спицы. Спицы 3,5мм.

**Следующие 4 кр.ряда:** вязать резинку 1x1 (=1лиц, 1изн) - по всем петлям вашего ряда.

В следующем кр.ряду - закрыть все петли по узору резинки.

### **ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ.**

**По каждому Подкладу для кармана:**

Матрасным швом сшить боковые срезы; швы выполнять так, чтобы рубчики швов - оказались "внутри" Подклада. Затем, крошечным незаметным стежком, с изнанки, прихватите каждый нижний угол каждого Подклада к полотну Полочки (=для стабилизации формы Карманов). Теперь, очень внимательно осмотрите каждый Карман, и если требуется, то подшейте любые дырочки, которые могли образоваться по боковым сторонам его верхнего края (верхний край = линия сгиба вязаного полотна).

### **Петлицы для пуговиц:**

Нужно выполнить - всего 7 (7) 7 (7) 8 (8)штук Петлиц для пуговиц; Петлицы будут расположены вдоль Правого борта кардигана.

По Отделочной планке борта Правой полочки, равномерно, распределить 7 (7) 7 (7) 8 (8) мест для будущих Петлиц (места для Петлиц отмечайте Съёмными маркерами). Нижняя и Верхняя Петлицы - должны отстоять на 0,5см выше/ниже от нижнего/верхнего края Отделочной планки. По ширине, место для каждой Петлицы - это 3-я колонка петель (лиц.петли) в узоре резинки 1x1. Перед тем, как формировать Петлицы, дважды проверьте точность их размещения. Петлицы формируются путем "растяжения" выделенной Съёмным маркером петли, до отверстия, в которое может пройти ваша пуговица; это отверстие, по кругу, обшивается нитью пряжи (шейте от 2-х, сложенных вместе, ниточек кид-мохеровой пряжи). Помните, что в последствии, от частого застегивания на пуговицы, ваши Петлицы немного растянутся; пожалуйста, когда будете обшивать Петлицы, учтите этот момент,

**Для помощи, см. видео мастер-класс:**

**<https://www.youtube.com/watch?v=y2x3Te7Cnbl>**

По Отделочной планке борталевой полочки: напротив Петлиц - пришейте пуговицы.

Заправьте в вязку все, оставшиеся "хвостики" пряжи.

Заблокируйте кардиган, согласно его Конечных измерений. **Схемы-выкройки здесь нет!**

### **УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

**ЛС/ИС** – лицевая/изнаночная сторона

**М** – маркер

**ПМ** – поместить маркер (или переснять его)

**Л-спица/П-спица** = Левая спица/Правая спица

**2вм.лиц** – провязать 2п вместе лицевой

**+1пП** – левой спицей, в направлении с ИС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за переднюю стенку (+1п)

**+1пЛ** – левой спицей, в направлении с ЛС, поднять протяжку между петлями на Левую спицу и провязать ее лицевой за заднюю стенку (+1п)

### **Укороченные ряды по Германскому методу (=German short-rows):**

***Для помощи, см.***

**[https://www.youtube.com/watch?v=i\\_6PjI20zKA](https://www.youtube.com/watch?v=i_6PjI20zKA)**

**В рядах по ЛС:** провязать указанное число лиц.п, и повернуть вязку; (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и туго стянуть нить до образования Двойной петли (Двойная петля - усл.об. ДП); перевести пряжу вперед для дальнейшей вязки) - это действие = Образование Двойной петли (усл.об.ОДП).

**В рядах по ИС:** провязать указанное число изн.п, и повернуть вязку; (пряжа вперед и снять 1п-как изн, затем поверх П-спицы, перевести пряжу назад и туго стянуть нить до образования Двойной петли; оставить пряжу за работой, для дальнейшей вязки) - это действие = ОДП.

**Далее, для закрытия точки поворота от укороченного ряда, Двойную петлю ВСЕГДА** провязывайте сразу за обе ее ножки, как одну петлю; в рядах по ЛС - провязывайте ее лицевой петлей, в рядах по ИС - провязывайте ее изнаночной петлей.

### **Набор петель по методу Backwards loop cast-on:**

**[https://www.youtube.com/watch?v=goOVkdgV\\_ys](https://www.youtube.com/watch?v=goOVkdgV_ys)**

