











## ТОП TUNE

**Дизайнер:** Kim Hargreaves.

### РАЗМЕРЫ

**Для обхвата груди:** 71-76 (81-86, 91-97, 102-107, 112-117, 122-127, 132-137, 142-147, 152-157) см.

**Размеры топа по груди:** (77, 86, 97, 107, 117, 127, 137, 147, 157) см.

### ПРЯЖА

Summerlite 4ply (100% египетский хлопок, 175 м/50 г):

- А - Navy Ink 429: 2 (2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4) мотка.
- В - Ecu 436: 2 (2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3) мотка.

### СПИЦЫ

одна пара спиц 2.25 мм;

одна пара спиц 3 мм.

### ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

28 п. и 36 р. = 10 см, лиц. гладью, спицами 3 мм.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Держатели петель.

### ЧЕРЕДОВАНИЕ ПОЛОС

Ряды 1 и 2: пряжей В.

Ряды 3 и 4: пряжей А.

Эти 4 ряда формируют чередование полос и составляют раппорт.

### СПЕЦ. СОКРАЩЕНИЯ

**ЛС:** лицевая сторона;

**ИС:** изнаночная сторона.

### ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

#### СПИНКА

Спицами 2.25 мм и пряжей А набрать 94 [106: 122: 138: 154: 172: 186: 200: 216] п.

Вязать плат. вязкой 4 р., закончив после ИС.

Сменить на спицы 3 мм.

Начав с ряда лиц. п., вязать лиц. гладью, соблюдая чередование полос, прибавив 1 п. с каждого конца в 13-м [13-м: 15-м: 17-м: 19-м: 33-м: 33-м: 33-м: 49-м] ряду, затем 6 [6: 6: 5: 4: 2: 2: 2: 1] раз в каждом след. 12-м [12-м: 12-м: 16-м: 20-м: 34-м: 34-м: 34-м: 50-м] ряду.

108 [120: 136: 150: 164: 178: 192: 206: 220] п.

Продолжить без формирований, пока спинка составит 28 [29: 29.5: 30: 30.5: 30.5: 31: 32: 32] см, закончив после ИС.

#### ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЙМЫ

Соблюдая чередование полос, закрыть 4 [4: 4: 4: 5: 5: 6: 6: 6] п. в начале каждого из следующих 2-х рядов.

100 [112: 128: 142: 154: 168: 180: 194: 208] п.

Убавить 1 п. с каждого конца в след. ряду и 9 [13: 8: 7: 6: 7: 8: 11: 14] раз в каждом след. 2-м ряду, затем 0 [0: 10: 14: 16: 18: 20: 22: 24] раз в каждом ряду.

80 [84: 90: 98: 108: 116: 122: 126: 130] п.

Продолжить без формирований, пока пройма составит 17 [18: 19.5: 21: 22.5: 24: 25: 26: 27] см, закончив после ИС.

#### ФОРМИРОВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ

**След. ряд (ЛС):** 11 [12: 15: 18: 23: 25: 28: 30: 32] лиц. и повернуть, отложив оставшиеся п. на держатель.

Каждую сторону горловины вязать отдельно.

**След. ряд (ИС):** изн. п.

Убавить 1 п. со стороны горловины в след. ряду и 3 раза в каждом след. 2-м ряду.

7 [8: 11: 14: 19: 21: 24: 26: 28] п.

Провязать 1 ряд.

Закрывать петли лицевыми.

С ЛС работы, снять след. 58 [60: 60: 62: 62: 66: 66: 66: 66] п. на держатель петель для середины горловины спинки, присоединить пряжу соответствующего цвета и провязать лиц. п. до конца.

11 [12: 15: 18: 23: 25: 28: 30: 32] п.

Вязать симметрично первой стороне.

#### ПЕРЕД

Вязать, как описано для спинки, на 22 [22: 22: 26: 26: 30: 30: 30: 30] р. меньше, чем на спинке до начала формирования плеча, закончив после ИС.

#### ФОРМИРОВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА

**След. ряд (ЛС):** 17 [18: 21: 24: 29: 31: 34: 36: 38] лиц. и повернуть, отложив оставшиеся п. на держатель.

Каждую сторону горловины вязать отдельно.

**След. ряд (ИС):** изн. п.

Убавить 1 п. со стороны горловины в след. ряду и 9 раз в каждом след. 2-м ряду.

7 [8: 11: 14: 19: 21: 24: 26: 28] п.

Провязать 1 [1: 1: 5: 5: 9: 9: 9: 9] р. без формирований, закончив после ИС.

Закрывать петли лицевыми.

С ЛС работы, снять след. 46 [48: 48: 50: 50: 54: 54: 54: 54] п. на держатель петель для середины горловины переда, присоединить пряжу соответствующего цвета и провязать лиц. п. до конца.

17 [18: 21: 24: 29: 31: 34: 36: 38] п.

Вязать симметрично первой стороне.

#### СБОРКА

Провести блокировку деталей.

Выполнить правый плечевой шов матрасным швом или швом «назад иголка», на выбор.

#### ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ

С ЛС работы, спицами 2.25 мм и пряжей А, поднять 22 [22: 22: 26: 26: 30: 30: 30: 30] п. вниз по левой стороне горловины переда, провязать лиц. п. вдоль 46 [48: 48: 50: 50: 54: 54: 54: 54] п. с держателя петель горловины переда, поднять 22 [22: 22: 26: 26: 30: 30: 30: 30] п. вверх по правой стороне горловины переда, 7 п. вниз по правой стороне горловины спинки, провязать лиц. п. вдоль 58 [60: 60: 62: 62: 66: 66: 66: 66] п. с держателя горловины спинки, поднять 7 п. вверх по левой стороне горловины спинки.

162 [166: 166: 178: 178: 194: 194: 194: 194] п.

Начав с ряда лиц. п., вязать изн. гладью 4 р.

Закрывать петли лицевыми спицей 3 мм.

Выполнить левый плечевой шов и шов планки горловины.

## ПЛАНКИ ПРОЙМЫ

(обе одинаковые)

С ЛС работы, спицами 2.25 мм и пряжей А,  
равномерно поднять 108 [114: 123: 132: 141:  
150: 156: 162: 168] п. по краю проймы.

Начав с ряда лиц. п., вязать изн. гладью 4 р.

Закрывать петли лицевыми спицей 3 мм.

Выполнить боковые швы.

