



Перламутровый топ

Размеры

Обхват груди: 81 (86, 92, 97, 102, 107, 112, 117) см

Обхват груди (готовое изделие): 85 (89, 96, 100, 103.5, 110, 114.5, 121.5) см

Длина: 49.5 (50.5, 51, 51, 52, 52, 52.5, 53) см

Материалы

Пряжа Sublime Egyptian Cotton (100%

хлопок, 50 г/105 м) 5 (5, 5, 6, 6, 6, 7, 7)

мотков, спицы круговые 3.75 мм и 4 мм

Плотность вязания

22 петли и 28 рядов = 10x10 см чулочной вязкой на спицах 4 мм

Описание

Спинка

На спицы меньшего размера набрать 89 (94, 98, 105, 111, 118, 121, 126) п. и провязать 3 ряда платочным узором, в след. ряду: 0 (0, 1, 0, 1, 0, 0, 1) лиц.п., *2 лиц.п., 2 п. вместе лиц., повторять от * до послед. 1 (2, 1, 1, 2, 2, 1, 1) п., 1 лиц.п. (2 п. вместе лиц., 1 лиц.п., 1

лиц.п., 2 лиц.п., 2 п. вместе лиц., 1 лиц.п., 1 лиц.п.) = 67 (70, 74, 79, 84, 88, 91, 95) п.

Перейти на спицы 4 мм и продолжить вязание по схеме ажурного узора + по 2 (0, 2, 1, 0, 2, 0, 2) лиц.п. в начале и в конце ряда. В 9-ом и 19-ом рядах узора убавить по 1 п. с каждой стороны. Продолжить вязание без убавлений, выполнив еще 11 (11, 11, 11, 9, 9, 9, 9) рядов. В след. ряду и далее в 10-ом ряду прибавить по 1 п. с каждой стороны = 67 (70, 74, 79, 84, 88, 91, 95) п.

Продолжить вязание прямо на высоту спинки 30 (30, 30, 29.5, 29.5, 28.5, 28, 27.5) см, закончить в изн.р. Для подрезов рукавов закрыть 3 (3, 3, 4, 4, 5, 5, 6) п. в начале след. 2-х рядов, далее убавить по 1 п. с каждой стороны в след. ряду и далее в каждом лиц.р. 1 (1, 2, 2, 3, 3, 4, 5) р. = 57 (60, 62, 65, 68, 70, 71, 71) п.

На высоте пройм рукавов 19 (20, 20.5, 21, 22, 23, 24, 25) см для выреза горловины в след. лиц.р. вязать: 16 (17, 19, 19, 21, 21, 21, 21) п., закрыть след. 25 (26, 26, 27, 28, 28, 29, 29) п., закончить ряд. Вязать обе части спинки отдельно. В линии выреза горловины в след. ряду убавить по 1 п. с каждой стороны. Далее для плечевых скосов закрыть 8 (8, 9, 9, 10, 10, 10, 10) п. в начале след. 2-х рядов, потом 7 (8, 9, 9, 10, 10, 10, 10) п. в начале след. 2-х рядов.

Перед

На спицы 3.75 мм набрать 94 (98, 106, 110, 114, 122, 126, 134) п. и провязать 4 ряда платочным узором, перейти на спицы 4 мм и продолжить чулочной вязкой. Убавить по 1 п. в след. и потом в 10-ом ряду с каждой стороны. Провязать прямо 11 (11, 11, 11, 9, 9, 9, 9) рядов, в след. ряду прибавить по 1 п. с каждой стороны, повторить ряд прибавлений в 10-ом ряду. Далее выполнить убавления для пройм рукавов как для спинки, в это же самое время через 31 (31, 31, 30.5, 31, 31, 31.5, 31.5) см от наборного края начать формирование выреза капелька.



В след. лиц.р. закрыть центр. петлю переда, далее вязать обе части отдельно. Провязать след. изн.р., далее в след. лиц.р. убавить по 1 п. с каждой стороны в линии выреза горловины. Вязать далее 9 рядов чулочной вязкой прямо без убавлений, в след. лиц.р. прибавить по 1 п. из протяжки с каждой стороны. Провязать след. изн.р.

Далее начать убавления для формирования выреза горловины:

Закрывать с каждой стороны в каждом 2-ом ряду по 6 п. 1 раз, потом 4 п. 1 раз, далее делать убавления по 1 п. в след. 7-ми рядах, потом в каждом лиц.р. 6 (6, 6, 6, 7, 8, 8, 9) раз, потом в каждом 4-ом ряду пока на спицах будет по 15 (16, 18, 18, 20, 20, 20, 20) п. с каждой стороны. Продолжить вязание переда на высоту пройм как для спинки, закрыть петли для плечевых скосов как для спинки.

Рукава

На спицы 3.75 мм набрать 77 (79, 79, 84, 84, 90, 90, 97) п. и выполнить 4 ряда платочным узором. Перейти на спицы 4 мм и продолжить чулочной вязкой. Сразу начать убавления для оката рукава: закрыть 3 (3, 4, 5, 5, 6, 7, 8) п. в начале след. 2-х рядов, далее делать убавления по 1 п. с каждой стороны в каждом лиц.р. пока на спицах будет 47 (49, 45, 46, 44, 48, 38, 41) п., потом в каждом ряду пока будет 43 (43, 39, 40, 38, 38, 38, 39) п. Закрывать 5 (5, 4, 4, 4, 4, 4, 4) п. в начале след. 4-х рядов, закрыть оставш. 23 (23, 23, 24, 22, 22, 22, 23) п.

Сборка


На спицы 3.75 мм набрать по краю выреза капелька с лиц. стороны 9 п. вниз по левому

краю, 2 лиц.п. внизу и еще 9 п. по правому краю вверх Провязать 1 ряд лиц.р., закрыть все петли.

Воротник

Выполнить правый плечевой шов. На спицы 3.75 мм поднять с лиц. стороны, 36 (38, 40, 40, 41, 41, 43, 43) лиц.п. по левому краю переда и по краю капельки до центра (см. фото), далее поднять 36 (38, 40, 40, 41, 41, 43, 43) лиц.п. по второму краю переда, 26 (26, 26, 26, 28, 28, 28, 28) лиц.п. по краю спинки = 102 (106, 110, 110, 114, 114, 118, 118) п. Выполнить след. ряд лиц.п., далее закрыть петли с краем пико: закрыть 2 п., *снять оставш. петлю обратно на левую спицу, набрать 2 петли, закрыть 4 петли, повторять от * до конца ряда.

Выполнить левый плечевой шов. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.



- Изнаночная петля
- 1 протяжка: 1 п. снять как лиц., 1 лиц. и протянуть её через снятую петлю
- Накид
- Лицевая петля
- Провязать 2 п. вместе лиц.