

Rayanna

by Evelyn Siatra



Rayanna вяжется отдельными деталями снизу вверх, начиная с широкой одинарной резинки, которая переходит в полотно, состоящее из четырех разных узоров спереди.

Время работы: 48 часов

Уровень сложности: средний

Размер : 32 (36,40,44,48)

Обхват готового изделия 94 (104, 114, 124, 134) см, что соответствует обхвату груди 82 (92, 102, 112, 122) см со свободой облегания 12 см.

Плотность: 33 петли и 33,5 ряда = 10 см узора косами; 25 петель и 33,5 ряда = 10 см лицевой гладью, после ВТО.



МАТЕРИАЛЫ

Пряжа : Cascade Ultra Pima Fine, (100% хлопок, 125 метров/50 г): #3810 Peach Pearl (7 (7, 8, 9, 9) мотков)


Спицы: 3 мм

Инструменты: трикотажная игла, спица для вязания кос.

Схемы



Cхема A



Cхема B




Схема C





Схема D



Сокращения

1/1 LPT: снять следующую петлю на доп.спицу перед работой, 1 изн, затем 1 лиц скрещ с доп.спицы

1/1 RPT: снять следующую петлю на доп спицу за работой, 1 лиц скрещ, затем 1 изн с доп.спицы

1/2 LT: снять следующую петлю на доп спицу перед работой, 2 лиц скрещ, затем 1 лиц скрещ с доп.спицы

2/1 LPC: снять следующие 2 петли на доп спицу перед работой, 1 изн, затем 2 лиц с доп.спицы

2/1 RPC: снять следующую петлю на доп.спицу за работой, 2 лиц, затем 1 изн с доп.спицы

1/1 LC: снять следующую петлю на доп.спицу перед работой, 1 лиц, затем 1 лиц с доп.спицы

1/1 RC: снять следующую петлю на доп.спицу за работой, 1 лиц, затем 1 лиц с доп.спицы

2/2 LC: Снять следующие 2 петли на доп.спицу перед работой, 2 лиц, затем 2 лиц с доп.спицы

2/2 RC: Снять следующие 2 петли на доп.спицу за работой, 2 лиц, затем 2 лиц с доп.спицы

Кромочные петли (кром) : Вяжите первую и последнюю петлю каждого ряда лицевыми.

Узор А (раппорт 12 пет) :

Вяжите по схеме А. На схеме показаны только лицевые ряды. В изн. рядах вяжите петли так, как они "смотрят". Скрещ. петли предыдущего ряда вяжите изн. скрещ.

Повторять ряды 1-12 по схеме.

Узор В (раппорт 28 пет) :

Вяжите по схеме В. На схеме показаны только лицевые ряды. В изн. рядах вяжите петли так, как они "смотрят".

Повторять ряды 1-12 по схеме.

Узор С (раппорт 16 пет) :

Вяжите по схеме С. На схеме показаны только лицевые ряды. В изн. рядах вяжите петли так, как они "смотрят". Скрещ. петли предыдущего ряда вяжите изн. скрещ.

Повторять ряды 1-6 по схеме.

Узор D (раппорт 16 пет) :

Вяжите по схеме D. На схеме показаны только лицевые ряды. В изн. рядах вяжите петли так, как они "смотрят". Скрещ. петли предыдущего ряда вяжите изн. скрещ.

Повторять ряды 1-16 по схеме.

СПИНКА

Наберите 158 (174, 194, 210, 228) пет.

Ряд 1 (ЛС): кром, *1 лиц, 1 изн*, повторять от * до * до последней петли, кром.

Ряд 2 (ИС): кром, * 1 лиц, выведите рабочую нить вперед и снимите 1 петлю как изнаночную не провязывая, перенесите рабочую нить назад*, повторять от * до * до последней петли, кром.

Эти два ряда образуют резинку. Провяжите еще 20 рядов резинкой, как описано.

Следующий ряд (ЛС): вяжите все петли изн, равномерно убавив 38 (41, 49, 52, 57) пет. (120 (133, 145, 158, 171) пет.)

Продолжайте вязать изнаночной гладью до высоты изделия 29 (28, 27, 27, 27) см, закончить изнаночным рядом.



Формирование проймы:

Закреть 4 (4, 5, 5, 6) пет в начале следующих 2 рядов, 3 пет в начале следующих 0 (0, 0, 2, 2) рядов, 2 пет в начале следующих 2 (2, 2, 4, 4) рядов, 1 пет в начале следующих 16 (24, 26, 22, 24) рядов. (92 (97, 105, 112, 121) пет осталось)

Продолжать вязать до высоты проймы 22 (23, 24, 25, 26) см, закончить изнаночным рядом.

Формирование плеч и горловины:

Примечание: формирование горловины начинается одновременно с формированием плеч; прочитайте следующий раздел до конца, прежде чем продолжить.

Закройте 6 (6, 7, 7, 7) петель в начале следующих 6 (6, 2, 4, 8) рядов, затем 5 (5, 6, 6, 0) петель в начале следующих 2 (2, 6, 4, 0) рядов.

В то же время в первом ряду формирования плеча сформируйте горловину следующим образом: закройте центральные 36 (41, 41, 46, 49) пет. Вяжите каждую сторону отдельно, закрывая по краю горловины: 3 пет 0 (0, 1, 1, 2) раз, 2 пет 2 (2, 2, 2, 1) раз и 1 пет 1 (1, 0, 0, 0) раз. (ост. 0 петель)

ПЕРЕД

Наберите 158 (174, 194, 210, 228) пет.

Ряд 1 (ЛС): кром, *1 лиц, 1 изн*, повторять от * до * до последней петли, кром.

Ряд 2 (ИС): кром, * 1 лиц, выведите рабочую нить вперед и снимите 1 петлю как изнаночную не провязывая, перенесите рабочую нить назад*, повторять от * до * до последней петли, кром.

Эти два ряда образуют резинку. Провяжите еще 19 рядов резинкой, как описано.

Следующий ряд (ИС): кром, *1 лиц, 1 изн*, повторять от * до * до последней петли, кром.

Узор А:

Следующий ряд (ЛС): кром, начинайте и заканчивайте, как указано на схеме для вашего размера, далее вяжите по схеме С следующие 76 (92, 94, 110, 114) пет, затем по схеме D следующие 80 (80, 98, 98, 112) пет, кром.

Вяжите по рисунку, как установлено, 72 ряда, закончив изнаночным рядом.

Узор Б:

Следующий ряд (ЛС): кром, начинайте и заканчивайте, как указано на схеме для вашего размера, далее вяжите по схеме А следующие 84 (86, 108, 108, 114) пет., затем по схеме В следующие 72 (86, 84, 100, 112) пет, кром.

Продолжайте вязать узором, пока длина изделия не составит 29 (28, 27, 27, 27) см, закончить изнаночным рядом.

Формирование проймы:

Закройте 5 (5, 6, 7, 8) пет в начале следующих 2 рядов, 3 пет в начале следующих 0 (2, 2, 4, 4) рядов, 2 пет п в начале следующих 2 (2, 2, 2, 2) рядов, 1 пет в начале следующих 22 (26, 30, 30, 34) рядов. (осталось 122 (128, 142, 150, 162) п.)

Продолжайте вязать до высоты проймы 15 (16,5, 17, 17, 18) см от начала формирования проймы, закончив изнаночным рядом.

Формирование горловины:

Примечание: формирование плеч начинается до окончания формирования горловины; прочитайте следующий раздел до конца, прежде чем продолжить.

Сохраняя узор, закройте центральные 30 (34, 38, 42, 46) пет. Вяжите каждую сторону отдельно, закрывая петли по краю горловины: 3 пет 1 (1, 2, 2, 2) раза, 2 пет 2 (2, 2, 2, 3) раза и 1 пет 8 (9, 8, 9, 8) раз.

Формирование плеч:

При этом на высоте проймы 22 (23, 24, 25, 26) см, закрывайте по краю со стороны проймы: 8 (8, 9, 9, 10) пет. 3 (3, 2, 3, 2) раза и 7 (7, 8, 8, 9) пет 1 (1, 2, 1, 2) раз.

Сборка

Заблокируйте все детали до готовых размеров. Нитью, заправленной в трикотажную иглу, выполнить правый плечевой шов.

Окантовка горловины:

По лицевой стороне наберите 136 (146, 156, 176, 186) петель вокруг горловины.

Ряд 1 (ИС): кром, * рабочая нить перед работой, снимите 1 петлю как изн, 1 изн *, повторять от * до * до последней петли, кром.

Ряд 2 (ЛС): кром, *1 лиц, 1 изн*, повторять от * до * до последней петли, кром.

Эти два ряда образуют резинку. Провяжите еще 8 рядов резинкой, как описано. закройте все петли по узору.

Выполнить левый плечевой и сшейте планку горловины.

Окантовка проймы:

По лицевой стороне наберите по 78 (84, 88, 93, 97) пет до и после плечевого шва вдоль проймы. 156 (168, 176, 186, 194) пет.

Ряд 1 (ИС): кром, * рабочая нить перед работой, снимите 1 петлю как изн, 1 изн *, повторять от * до * до последней петли, кром.

Ряд 2 (ЛС): кром, *1 лиц, 1 изн*, повторять от * до * до последней петли, кром.

Эти два ряда образуют резинку. Провяжите еще 8 рядов резинкой, как описано. закройте петли по узору.

Повторите для другой проймы.

Сшейте боковые швы матрасным швом.

Спрячьте концы.