



JOUSI-LADYFIT

BY SINI HUUPPONEN - WWW.SINIHOO.FI

LANKA: Istex - Léttlopi (100% islantilaista villaa)
Paino/juoksevuus: 50 g = n. 100 metriä
Neuletiheys: 18s = 10 cm, 24 krs = 10 cm
HUOM. OIKEAN MITOITUKSEN TAKAAMISEKSI TARKISTA NEULETIHEYS KOETILKULLA.

TARVIKKEET:

Pyöröpuikot: 4 mm tai käsialan mukaan
 Sukkapuikot: 4 mm hihansuihin, 5 mm kauluksen
 i-cord-päättelyyn
 6 kpl silmukkamerkkejä tai lankalenkkejä niskan
 korotusosaan.

KUVAN MALLILLA ON YLLÄÄN KOKO XXL:

Väri A: 9427 Rust Heather
 Väri B: 0867 Chocolate Heather
 Väri C: 1418 Straw

MITAT JA MENEKKI:

	YMPÄRYS (CM)	YMPÄRYS KAPEIMMASTA KOHDASTA (CM)	KAINALO - HELMA (CM)	HIHAN SISÄPITUUS (CM)	VÄRI A (G)	VÄRI B (G)	VÄRI C (G)
XS	88	81	55	46	400	100	100
S	93	87	56	47	400	100	100
M	101	94	57	48	450	100	100
L	107	100	58	49	500	150	100
XL	112	119	59	50	500	150	150
XXL	126	119	60	51	550	150	150
XXXL	131	124	61	52	600	150	150

YLEISESTI OHJEESTA: Valitse neulottava koko **cm-mittojen mukaan**. Pusero neulotaan suljettuna neuleena alhaalta ylös. Hihat neulotaan joko sukkapuikoilla tai pyöröpuikolla oman mieltymyksen mukaan ja yhdistetään vartalo-osaan kädenteiden kohdalla. Ladyfit-paita on tunikamittainen, siinä on maltillinen kavennusosa vyötäröllä ja lyhennettyjä kerroksia sekä helmassa että niskassa tuomassa neulelle muotoa. Ohjeen tueksi löytyy myös youtube-video: [Lyhennetyt kerrokset suljetussa neuleessa japanilaisittain Sini Hoo](#).

Niskan korotusosan voit tässä mallissa tehdä joko värillä A tai jatkaa kaarrokkeen kirjoneulekuviota pääntiehen asti. Tämä vaatii kuvioneuleen toistamista myös nurjalla puolella.

Helman ja hihojen pituus on ilmoitettu kokotaulukossa. Halutessasi voit tehdä niistä joko lyhyemmät tai pidemmät, mutta muista ottaa muutokset huomioon myös menekissä. Kaula-aukon viimeistely tehdään i-cord neuleena ja suosittelen käyttämään siihen kokoa (+1mm) isompia puikkoja, erityisesti koot XS-L. Voit halutessasi

päättää neuleen myös joustinneuleella, joko *1o1n* tai *2o2n* tai muulla tavoin. **Tarkista pääntien istuvuus ennen neuleen viimeistelyä, ettei se jää liian pieneksi.** Jos pääntie jää liian pieneksi, kokeile neuloa se kokoa suuremmilla puikoilla tai päättä neule joustinneuleella. Jos pääntie on liian väljä, tee i-cord-päättely pienemmillä puikoilla.

Ohjeen sovellusmahdollisuuksia edistyneille neulojille:


- Kaula-aukon i-cord päättelyn voi korvata joustinneuleella (*1o, 1n* tai *2o,2n)
- Jos haluat, että pusero on symmetrinen edestä ja takaa, tee vyötärön kavennukset neuleen sivuille ja jätä lyhennetyt kerrokset helmassa ja niskan korotusosa tekemättä.
- Kavennusosan korkeuden säätäminen omien mittojen mukaan tai helman pituuden muokkaus onnistuu seuraavasti:

Mittaa haluttu pituus kainalosta helmaan **1** (ohjeessa 55(56)57(58)59(60)61 cm). Ota mitta kainalosta vyötärösi kapeimpaan kohtaan **2** (ohjeessa 18(19)20(20)21(21)22 cm). Kavennusosan korkeus on ohjeessa 27 krs, eli n. 11,25 cm ja vyötärön kapein kohta asettuu kavennusosan puoliväliin (11,25 cm/2≈5,6 cm) **3**. Ohjeen mukaan neuloessa helmaa neulotaan 31(31)31(32)32(33)33 cm ennen kavennusosan aloitusta **4**. Jos haluat vyötärön kapeimman kohdan eri korkeudelle, laske kavennusosan aloituskohta kaavalla:

$$\mathbf{1 - 2 - 3 = 4}$$

eli esimerkiksi 60 cm - 20 cm - 5,6 cm ≈ 34 cm

Ts. Jos haluttu helman kokonaispituus on 60 cm ja vyötärön kapeimmasta kohdasta kainaloon on 20 cm, kavennusosa aloitetaan, kun helmasta on neulottu noin 34 cm.



ETU- JA TAKAKAPPALE:

Luo 4mm pyöröpuikoille 158(168)182(192)202(226)236 s värillä A. Aseta silmukkamerkki (jatkossa "sm") tai lankalenkki 79(84)91(96)101(113)118 s kohdalle merkitsemään etu- ja takakappaleiden vaihtumiskohta eli kerroksen puoliväli. *HUOM, valitse sivujen silmukkamerkeiksi selkeästi erottuvat merkit, ettet sekoita niitä myöhemmin lyhennettyjen kerrosten kääntymiskohtien merkkeihin tai kavennuskohtien merkkeihin. Sivumerkinnät toimivat lähinnä "opasmerkkeinä", joiden avulla on helppo tarkistaa kavennuskohtien yms oikea sijoittelu.*

Neulo ensimmäiset viisi kerrosta suljettuna neuleena seuraavasti: 1. krs nurin, 2. krs oikein, 3. krs n, 4. krs o, 5. krs n. Jatka neulomalla sileää neuletta. Kun kappaleen korkeus on n.7 cm, merkitse lyhennettyjen kerrosten käännekohdat silmukkamerkeillä sijoittamalla ne 12 s takakappaleen molemmista reunoista kohti takakappaleen keskiosaa. Toisin sanoen silmukkamerkkien väliin jää 55(60)67(72)77(89)94 takakappaleen silmukoista.



Ks. suositeltu youtube-tutoriaali ohjeen tueksi.

1. Neulo sileää, kunnes tulet takakappaleen toisen silmukkamerkin kohdalle (ts. 12 s ennen kerrosten vaihtumiskohtaa). Ota sm puikolta ja kiinnitä se langalle. Käännä työ, nosta 1 s nurin ja neulo 1 nurin. Sm jää nostetun ja ensimmäisen neulotun silmukan väliin neuleen takapuolelle. Jatka neulomista nurin, kunnes tulet toiselle silmukkamerkille. Kun pääset merkin kohdalle, ota sm puikolta. Kiinnitä se langalle ja käännä työ.


*2. Nosta neuleen oikealla puolella 1s oikein ja neulo seuraava s oikein. Sm jää nostetun ja ensimmäisen neulotun silmukan väliin neuleen takapuolelle. Jatka neulomalla oikeaa, kunnes olet neulonut molemmat silmukat, joiden väliin 1. sm on jäänyt. Nosta silmukkamerkin avulla langankierto puikolle. Poista sm ja tarkista, että sekä langankierto että sitä seuraava silmukka ovat puikoilla oikein päin ja neulo ne oikein yhteen. Neulo 2s oikein, laita sm takaisin langalle ja käännä työ.

3. Nosta ensimmäinen silmukka nurin neulomatta ja neulo 1 silmukka nurin. Silmukkamerkki jää taas neuleen takapuolelle. Neulo nurjaa kunnes olet neulonut molemmat silmukat, joiden väliin edellisen käännöskohdan sm on jäänyt. Nosta silmukkamerkin avulla langankierto puikolle. Varmista, että silmukka tulee puikolle oikein päin, eikä ole kierteellä. Poista sm. Nosta sitten langankierto ja seuraava silmukka oikein oikealle puikolle, vie molemmat takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne nurin takareunoista nurin yhteen. Neulo 2s nurin, laita sm takaisin langalle ja käännä työ.*

Toista kohdat 2 ja 3.

4. Kun olet tehnyt kohdat 2 ja 3 yhteensä kaksi kertaa, työtä ei enää käännellä. Viimeiset käännöskohdat viimeistellään oikealla puolella.

Nosta neuleen oikealla puolella 1s oikein. Jatka neulomalla oikeaa, kunnes olet neulonut silmukat, joiden väliin edellisen käännöskohdan sm on jäänyt. Nosta silmukkamerkin avulla langankierto puikolle. Poista sm, neulo langankierto ja seuraava silmukka oikein yhteen. Älä käänny, vaan jatka neulomalla oikeaa. Kun lähestyt viimeistä silmukkamerkkiä, älä neulo silmukkamerkin molemmilla puolilla olevia silmukoita kuten aiemmin. Nosta niitä edeltävä silmukka oikein oikealle puikolle. Nosta sitten silmukkamerkin avulla langankierto puikolle. Huom. langankierto saattaa tässä vaiheessa olla kireällä, ole varovainen. Siirrä langankierto ja nostettu silmukka vasemmalle puikolle ja neulo ne takareunoista oikein yhteen. Jatka oikeaa kerrosten vaihtumiskohtaan.




Kun kappaleen korkeus on 31(31)31(32)32(33)33 cm, merkitse kavennuskohdat silmukkamerkeillä seuraavasti: neulo 22(23)25(26)27(30)31 s, aseta silmukkamerkki puikolle, neulo 35(38)41(44)47(53)56, aseta silmukkamerkki, neulo 48(51)55(58)61(68)70 s, aseta silmukkamerkki, neulo 27(28)31(32)33(37)40 s, aseta silmukkamerkki, neulo kerroksen loppuun. Kavennukset aloitetaan seuraavalla kerroksella siten, että sekä etu- että takapuolella olevien kahden silmukkamerkin välinen silmukkamäärä pysyy samana; 35(38)41(44)47(53)55 s etupuolella ja 27(28)31(32)33(37)39 s takapuolella.

Neulo sileää neuletta, kunnes tulet etupuolen ensimmäistä silmukkamerkkiä edeltäville kahdelle silmukalle, neulo ne oikein yhteen, neulo etupuolen silmukkamerkkien väliin jäävät silmukat. Toisen sm jälkeen nosta 2 oikein neulomatta, siirrä silmukat takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne takareunoistaan oikein yhteen. Jatka neulomalla sileää neuletta. Neulo takapuolella silmukkamerkkiä edeltävät 2 s oikein yhteen, neulo takapuolen silmukkamerkkien väliin jäävät silmukat. Neulo toisen sm jälkeen 2 s takareunoista oikein yhteen ja jatka kerroksen loppuun normaalisti. Kavennuskerroksella vähennettiin 4 s. Neulo 2 krs sileää neuletta. Toista

** -merkkien välinen osuus vielä kahdesti. Neulo 9 krs sileää neuletta ja aloita sitten levennysosa.

*Neulo sileää neuletta ensimmäiseen silmukkamerkkiin asti ja tee lisäys: nosta silmukkamerkkiä edeltävien kahden silmukan välinen lanka puikolle ja neulo se kiertäen (=takareunasta). Neulo silmukkamerkkien väliin jäävät keskimmäiset silmukat. Neulo toisen sm jälkeen 1 s ja tee lisäys: nosta neulotun ja seuraavan silmukan välinen lanka puikolle ja neulo se kiertäen (=takareunasta). Jatka neulomalla sileää neuletta. Toista lisäykset samaan tapaan takapuolella. Lisäyskerroksella




lisättiin 4 s. Neulo 2 krs sileää neuletta.* Toista
**-merkkien välinen osuus vielä kahdesti. Poista
silmukkamerkit.

Kun työn pituus on 55(56)57(58)59(60)61 cm päätä
ennen kerroksen vaihtumiskohtaa edellisen kerroksen
viimeiset 4(4)5(5)6(6)7 s ja seuraavan kerroksen
ensimmäiset 3(4)4(5)5(6)6 s kädentietä varten, neulo
etukappaleen 72(76)82(86)90(101)105 s, päätä toista
kädentietä varten 7(8)9(10)11(12)13 s ja neulo
takakappaleen 72(76)82(86)90(101)105 s. Jätä työ
odottamaan ja neulo hihat.

HIHA:

Luo 4mm sukkapuikoille 40(42)42(44)46(48)50 s
värillä A ja jaa silmukat puikoille. Neulo suljettuna
neuleena joustinneuletta *1o, 1n* 6 krs. Jatka
neulomalla sileää neuletta. Kun olet neulonut
15(15)10(10)9(9)9 cm, aloita lisäyskerrokset. Neulo
1. puikon ensimmäinen s, nosta ensimmäisen ja
toisen s välinen lanka puikolle ja neulo se kiertäen
(=takareunasta). Jatka neulomista kerroksen loppuun
ja toista lisäys neulomalla 4. puikon viimeisen ja
toiseksi viimeisen silmukan välinen lanka kiertäen
(=takareunasta). Toista lisäykset 9(9)9(8)8(8)8 krs
välein yhteensä 7(8)9(10)11(12)13 kertaa. Vaihda
työhön tarvittaessa 4 mm pyöröpuikko. Työssä on nyt
54(58)60(64)68(72)76 s. Kun hihan pituus on
46(47)48(49)50(51)52 cm päätä ennen kerroksen
vaihtumiskohtaa edellisen kerroksen viimeiset
4(4)5(5)6(6)7 s ja seuraavan kerroksen ensimmäiset
3(4)4(5)5(6)6 s. Työhön jää 47(50)51(54)57(60)63 s.
Jätä työ odottamaan ja neulo toinen hiha samoin.

Selitteet:



tarkemmat ohjeet kavennuksiin ks. kohta KAARROKE

KAARROKE:

Yhdistä työ neulomalla kaikki osat samalle pyöröpuikolle: vasen hiha 47(50)51(54)57(60)63 s, etukappale 72(76)82(86)90(101)105 s, oikea hiha 47(50)51(54)57(60)63 s, takakappale 72(76)82(86)90(101)105 s. Kerrosten vaihtumiskohta on nyt takakappaleen ja vasemman hihan välissä ja työssä on 238(252)266(280)294(322)336 s.

Aloita kaarrokkeen kirjoneule kaavion 1 mukaan. Kuvio toistuu 17(18)19(20)21(23)24 kertaa. Tee kavennukset neulekaavioon merkityissä kohdissa;

Kerroksilla 24 ja 36:

- Keskitetty kaksoiskavennus (Nosta 2 silmukkaa yhtä aikaa neulomatta aivan kuin olisit neulomassa ne oikein yhteen. Neulo 1 silmukka oikein. Vedä nostetut silmukat neulotun silmukan yli)

Kerroksilla 41 ja 48:

- Vuoroin vasemmalle kallistuva kavennus (nosta 2 oikein neulomatta, siirrä silmukat takaisin vasemmalle puikolle ja neulo ne takareunoistaan oikein yhteen)

ja oikealle kallistuva kavennus (2s oikein yhteen).

Kun olet neulonut neulemallin 49 kerrosta jäljellä on 102(108)114(120)126(138)138 s.


Jatka sitten viimeinen kavennuskerros vuorottelemalla kaavioiden 2A ja 2B kuvioita seuraavasti:

XS: 2A, 2A, 2B, 2A, 2A, 2B, 2A, 2A, 2B, 2A, 2A, 2B, 2A, 2A, 2B, 2A

S: 2A, 2B, 2A, 2B, 2A, 2B, 2B, 2A, 2B, 2A, 2B, 2A, 2B, 2A, 2B, 2B, 2A, 2B

M: 2B, 2B, 2B, 2B, 2A, 2B, 2B, 2B, 2A, 2B, 2B, 2B, 2A, 2B, 2B, 2A, 2B, 2B, 2A

L-XXXL: Toista kuviota kaavion 2B mukaan (20)21(23)24 kertaa.



Työhön jää 80(80)80(80)84(92)92 s.

KOROTUSOSA

Tee korotusosa toistaen kuviota edellisen kerroksen mukaan, eli neulo värillä A silmukat, jotka edelliselläkin kerroksella neuloit värillä A jne. Jatka kuvion toistamista korotusosan loppuun samalla logiikalla. *Neulottaessa nurjalla puolella, pidä molempia neulottavia lankoja itsesi puolella. Näin langanjuoksut eivät tule neuleen oikealle puolelle.* Vaihtoehtoisesti voit jatkaa värillä A neuleen loppuun.

Aseta 1. silmukkamerkki (j=sm) puikolle 12(12)11(11)12(13)14 s jälkeen kerroksen vaihtumiskohdasta ja toinen siten, että 1. ja 2. silmukkamerkin väliin jää neuleen etupuolella 32(32)33(33)34(37)38 s.

1. Neulo kerrosten vaihtumiskohdasta ensimmäiseen silmukkamerkkiin. Ota sm puikolta ja kiinnitä se langalle. Käännä työ, nosta 1 s nurin ja neulo 1 nurin. Sm jää nostetun ja ensimmäisen neulotun silmukan väliin neuleen takapuolelle. Jatka neulomista nurin, kunnes tulet toiselle silmukkamerkille. Kun pääset merkin kohdalle, ota sm puikolta. Kiinnitä se langalle ja käännä työ.

Jatka lyhennettyjen kerrosten työstäminen kohdasta 2. samalla tavoin kuin helmassa.

I-CORD PÄÄTTELY

Korotusosan jälkeen luo värillä B 4 silmukkaa vasemmalle puikolle; Vedä oikean käden puikolla ensimmäisestä vasemmalla puikolla olevasta silmukasta uusi silmukka. Siirrä uusi silmukka vasemmalle puikolle. Toista kunnes olet luonut 4 ylimääräistä silmukkaa.

Aloita sitten i-cord päättely: neulo 3 s oikein ja 2 s takareunoista oikein yhteen. Siirrä silmukat takaisin vasemmalle puikolle, neulo 3 s oikein ja 2 s takareunoista oikein yhteen ja siirrä silmukat vasemmalle puikolle. Jatka näin, kunnes jäljellä on 4 silmukkaa. Päätele silmukat ja ompele tai silmukoi i-cord reunuksen alku- ja loppupääät yhteen.

Viimeistele työ ompelemalla kainalosaumat.

HUOM. KÄSITYÖMALLIMME ON SUOJATTU TEKIJÄNOIKEUSLAIN NOJALLA. KÄSITYÖMALLIEN KAUPALLINEN KÄYTTÖ ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY. OHJEEN TAI OHJEEN OSIEN JAKAMINEN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY. TÄMÄ KOSKEE MYÖS KUVIA/KUVAKAAPPAUKSIA OHJEESTA.



Kysymykset ja palaute ohjeesta:
info@sinihoo.fi