

#АТМО_РАССВЕТЫ



Атмосфера




#АТМО_РАССВЕТЫ

Размеры. В описании даны три размера XS-S, M-L, L-XL, обхват изделия 104, 116 и 128 см. Далее значения для разных размеров будут даны через дробь — 1/2/3. Если указано одно количество петель, то оно подходит для всех трёх размеров.

Пряжа и расход. Рекомендованная основная пряжа: 1. Aura Yarns Fashion Li Vi (50 г/175 м) — 70% вискоза, 30% лён. Расход: 5/6/7 мотков. 2. Campo Lana Grossa (50 г/165 м) — 65% хлопок, 25% вискоза, 10% лён. Расход: 6/7/8 мотков. 3. Solo Lino Lana Grossa (50 г/120 м) — 80% переработанная вискоза, 20% лён. Расход: 8/9/10 мотков.

Рекомендованная дополнительная пряжа: Rico Essentials Super Kid Mohair Loves Silk Print (50 г/375 м) — 70% супер кид мохер, 30% шёлк. Расход: 1/1/1 моток. Rico Essentials Super Kid Mohair Loves Silk (25 г/200 м) — 70% мохер, 30% шёлк. Расход: 2/2/2 моток. Katia Concept Atenea (25 г/175 м) — 42% овечья шерсть, 40% хлопок, 18% кашемир. Расход: 3/3/3 мотка. Katia Gatsby (50 г/118 м) — 77% вискоза, 15% полиамид, 8% металлизированный полиэстер. Расход: 4/4/4 мотка. Lang Yarns Celeste (50 г/200 м) — 80% хлопок, 20% полиэстер. Расход: 2/2/2 мотка. Lang Yarns Marlene (50 г/140 м) — 70% хлопок, 30% полиамид. Расход: 3/3/3 мотка. Lang Yarns Marlene Luxe (50 г/140 м) — 55% хлопок, 40% полиамид, 5% полиэстер. Расход: 3/3/3 мотка.

Пряжу можно приобрести в магазине «Атмосфера»:



Схемы с распределением цветов переда, спинки и рукавов для всех размеров можно найти [здесь](#)



Инструменты. Круговые спицы 3,5 мм на леске 80 или 100 см (размер спиц подбирается индивидуально, важно попасть в рекомендованную плотность), круговые спицы 2,75 мм (для тех, кто вяжет свободно) или 3 мм (для тех, кто вяжет потуже) на леске 80 см/100 см (вязание резинки и кеттлэвки горловины), бросовая нить или булавка для переноса открытых петель, игла трикотажная, ножницы, линейка.

Плотность. После ВТО: узор поворотными рядами и по кругу 23 петли × 34 ряда = 10 см × 10 см.

Порядок вязания. Перед и спинка изделия вяжутся отдельными деталями, поворотным вязанием. Проймы рукавов формируются прибавками, вырез горловины и скосы плеч — постепенным закрытием петель. Петли для вязания рукавов набираются из пройм, вяжутся сверху вниз поворотными рядами. Детали переда и спины по бокам соединяются вертикальным трикотажным швом, который начинается снизу и переходит в рукав.

Перед. Набрать классическим способом на спицы меньшего размера с леской 80 (100) см 127/139/151 п. Провязать резинку 1×1 5 р. (~1 см). Далее перейти к вязанию лиц. гладью со сменой цветов по схеме. При смене цвета нить НЕ обрывать, а переплетать вдоль кром.

Переплетение нитей вдоль кромочных



С 85/89/99 р. начинаются прибавки вдоль кром. **85/89/97 р.** (лиц.) — кром., 1 лиц. п., приб. вправо, 123/135/147 лиц. п., приб. влево, 1 лиц. п., кром. **86/90/98 р.** (изн.) — кром., 127/139/151 изн. п., кром. **87/91/99 р.** — кром., 1 лиц. п., приб. вправо, 125/137/149 лиц. п., приб. влево, 1 лиц. п., кром. **88/92/100 р.** — кром., 129/141/153 изн. п., кром. **89/93/101 р.** —

Условные обозначения

- п. — петля
- р. — ряд
- кром. — кромочная (1-ю кромочную всегда снимать, последнюю провязывать изнаночной)
- лиц. — лицевая
- изн. — изнаночная
- МНР — маркер начала ряда
- приб. вправо — скрещенный накид с поворотом вправо
- приб. влево — скрещенный накид с поворотом влево
- 2 вм. лиц. — провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо
- 2 вм. лиц. нл. — провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном влево
- лиц. гладь — при поворотном вязании в лицевых рядах вязать лицевые петли, в изнаночных рядах — изнаночные
- резинка 1×1 — вязать поочередно 1 лиц. п., 1 изн. п.
- *...* — повторение внутри ряда
- бросовая нить — дополнительная нить контрастного цвета, используется для вспомогательного набора петель, временного снятия петель со спиц
- ВТО — влажно-тепловая обработка готового изделия, т. е. бережная стирка в прохладной воде

кром., 1 лиц. п., приб. вправо, 127/139/151 лиц. п., приб. влево, 1 лиц. п., кром. С 90/94/102 р. начинаются прибавки в конце изн. р. и в начале лиц. р. путём обвития спицы рабочей нитью.

Добор петель рукавов



90/94/102 р. — кром., 132/144/156 изн. п., добрать 2 п. 91/95/103 р. — кром., 134/146/158 лиц. п., добрать 2 п. 92/96/104 р. — кром., 136/148/160 изн. п., добрать 2 п. 93/97/105 р. — кром., 138/150/162 лиц. п., добрать 2 п. 94/98/106 р. — кром., 140/152/164 изн. п., добрать 3 п. 95/99/107 р. — кром., 143/155/167 лиц. п., добрать 3 п. 96/100/108 р. — кром., 146/158/170 изн. п., добрать 5/8/8 п. **Всего на спицах 157/175/187 петель.** Для удобства нумерация рядов начинается сначала. 1 р. (лиц.) — кром., 151/166/178 лиц. п., добрать 5/8/8 п. 2 р. (изн.) — кром., 155/173/185 изн. п., кром. С 3 по 64/72/74 ряды вязать лиц. гладью с прибавками вдоль проймы в 11, 19, 29, 37, 47 и 57/11, 21, 31, 41, 51 и 61/11, 21, 31, 41, 51 и 63 рядах следующим образом: 11 р. (лиц.) — кром., 1 лиц. п., приб. вправо, 153/171/183 лиц. п., приб. влево, 1 лиц. п., кром. Далее перейти к формированию горловины и плечевых скосов путём бесступенчатого закрытия петель.

Горловина переда. Левая сторона. Левая полочка находится на правом плече (как изделие сидит на теле), а правая — на левом. Петля, остающаяся от закрытия петель горловины, остаётся на правой спице после этого процесса и не входит в счёт последующих петель.

Только для 1 размера: 65/-/ р. — закрыть 6 п. (п. оставить на правой спице), 72/-/ лиц. п., закрыть 11 п. (п. оставить на правой спице), 77/-/ лиц. п., кром.

Только для 2 и 3 размеров: -/73/75 р. — кром., -/87/93 лиц. п., закрыть 11 п. (п. оставить на правой спице), -/86/92 лиц. п., кром. -/74/76 р. — кром., -/86/92 изн. п., 1 п. снять, не провязывая.

Только для 2 размера: -/75/- р. — закрыть 4 п. (п. оставить на правой спице), -/82/- лиц. п., кром.

Только для 3 размера: -/-/77 р. — закрыть -/-/4 п. (п. оставить на правой спице), -/-/88 лиц. п., кром. -/-/78 р. — кром., -/-/88 изн. п., 1 п. снять, не провязывая. -/-/79 р. — закрыть -/-/3 п. (п. оставить на правой спице), -/-/85 лиц. п., кром.

Далее для всех размеров: 66/76/80 р. — закрыть 6 п. (п. оставить на правой спице), 71/77/79 изн. п., 1 п. снять, не провязывая. 67/77/81 р. — закрыть 5/4/3 п. (п. оставить на правой спице), 66/72/76 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. 68/78/82 р. — закрыть 7 п. (п. оставить на правой спице), 59/65/69 изн. п., 1 п. снять, не провязывая. 69/79/83 р. — закрыть 5/3/3 п. (п. оставить на правой спице), 54/62/66 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. 70/80/84 р. — закрыть 6/7/7 п. (п. оставить на правой спице), 48/55/59 изн. п., 1 п. снять, не провязывая. 71/81/85 р. — закрыть 4/3/3 п. (п. оставить на правой спице), 44/52/56 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. 72/82/86 р. — закрыть 7 п. (п. оставить на правой спице), 37/45/49 изн. п., 1 п. снять, не провязывая. 73/83/87 р. — закрыть 3 п. (п. оставить на правой спице), 34/42/46 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. 74/84/88 р. — закрыть 6 п. (п. оставить на правой спице), 28/36/40 изн. п., 1 п. снять, не провязывая. 75/85/89 р. — закрыть 2 п. (п. оставить на правой спице), 26/34/38 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. 76/86/90 р. — за-

крыть 7/6/6 п. (п. оставить на правой спице), 19/28/32 изн. п., 1 п. снять, не провязывая. 77/87/91 р. — закрыть 1/2/2 п. (п. оставить на правой спице), 18/26/30 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая.

Только для 2 и 3 размеров: -/88/92 р. — закрыть 7 п. (п. оставить на правой спице), -/19/23 изн. п., 1 п. снять, не провязывая. -/89/93 р. — закрыть 1 п. (п. оставить на правой спице), -/18/22 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая.

Далее для всех размеров: 78/90/94 р. — закрыть 6/7/8 п. (п. оставить на правой спице), 12/11/14 изн. п., кром. 79/91/95 р. — кром., 12/11/14 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. 80/92/96 р. — закрыть 7/7/8 п. (п. оставить на правой спице), 5/4/6 изн. п., кром. 81/93/97 р. — кром., 5/4/6 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. 82/94/98 р. — закрыть 7/6/8 п.

Основную нить отрезать, оставив кончик примерно 15 см.

Горловина переда. Правая сторона. Петля, остающаяся от закрытия петель горловины, остаётся на правой спице после этого процесса и не входит в счёт последующих петель. Ввести новую нить на изн. стороне полотна в указанном месте для каждого размера.

Только для 3 размера: -/-/76 р. (изн.) — ввести новую нить, закрыть 4 п. (п. оставить на правой спице), -/-/88 изн. п., кром. -/-/77 р. — кром., -/-/88 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая.

Только для 2 и 3 размеров: -/74/78 р. (изн.) — для 2 размера: ввести новую нить, закрыть -/4/3 п. (п. оставить на правой спице), -/82/85 изн. п., кром. -/75/79 р. — закрыть 6 п. (п. оставить на правой спице), -/76/79 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая.

Далее для всех размеров: 66/76/80 р. (изн.) — для 1 размера: ввести новую нить, закрыть 5/4/3 п. (п. оставить на правой спице), 66/72/76 изн. п., 1 п. снять, не провязывая. 67/77/81 р. — закрыть 7 п. (п. оставить на правой спице), 59/65/69 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. 68/78/82 р. — закрыть 5/3/3 п. (п. оставить на правой спице), 54/62/66 изн. п., 1 п. снять, не провязывая. 69/79/83 р. — закрыть 6/7/7 п. (п. оставить на правой спице), 48/55/59 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. 70/80/84 р. — закрыть 4/3/3 п. (п. оставить на правой спице), 44/52/56 изн. п., 1 п. снять, не провязывая. 71/81/85 р. — закрыть 7 п. (п. оставить на правой спице), 37/45/49 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. 72/82/86 р. — закрыть 3 п. (п. оставить на правой спице), 34/42/46 изн. п., 1 п. снять, не провязывая. 73/83/87 р. — закрыть 6 п. (п. оставить на правой спице), 28/36/40 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. 74/84/88 р. — закрыть 2 п. (п. оставить на правой спице), 26/34/38 изн. п., 1 п. снять, не провязывая. 75/85/89 р. — закрыть 7/6/6 п. (п. оставить на правой спице), 19/28/32 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. 76/86/90 р. — закрыть 1/2/2 п. (п. оставить на правой спице), 18/26/30 изн. п., 1 п. снять, не провязывая.

Только для 2 и 3 размеров: -/87/91 р. — закрыть 7 п. (п. оставить на правой спице), -/19/23 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. -/88/92 р. — закрыть 1 п. (п. оставить на правой спице), -/18/22 изн. п., 1 п. снять, не провязывая.

Далее для всех размеров: 77/89/93 р. — закрыть 6/7/8 п. (п. оставить на правой спице), 12/11/14 лиц. п., кром. 78/90/94 р. — кром., 12/11/14 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. 79/91/95 р. — закрыть 7/7/8 п. (п. оставить на правой спице), 5/4/6 изн. п., кром. 80/92/96 р. — кром., 5/4/6 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. 81/93/97 р. — закрыть 7/6/8 п.

Основную нить отрезать, оставив кончик примерно 15 см.

Спинка. Спинка вяжется аналогичным способом. Далее перейти к формированию горловины и плечевых скосов путём бесступенчатого закрытия петель. **65/75/79 р.** — закрыть 6 п. (п. оставить на правой спице), 161/179/191 лиц. п., кром. **66/76/80 р.** — закрыть 6 п. (п. оставить на правой спице), 155/173/185 изн. п., 1 п. снять, не провязывая. **67/77/81 р.** — закрыть 7 п. (п. оставить на правой спице), 148/166/178 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. **68/78/82 р.** — закрыть 7 п. (п. оставить на правой спице), 141/159/171 изн. п., 1 п. снять, не провязывая. **69/79/83 р.** — закрыть 6/7/7 п. (п. оставить на правой спице), 135/152/164 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. **70/80/84 р.** — закрыть 6/7/7 п. (п. оставить на правой спице), 129/145/157 изн. п., 1 п. снять, не провязывая. **71/81/85 р.** — закрыть 7 п. (п. оставить на правой спице), 122/138/150 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. **72/82/86 р.** — закрыть 7 п. (п. оставить на правой спице), 115/131/143 изн. п., 1 п. снять, не провязывая.

Только для 1 и 2 размеров: **73/83/- р.** — закрыть 6 п. (п. оставить на правой спице), 109/125/- лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. **74/84/- р.** — закрыть 6 п. (п. оставить на правой спице), 103/119/- изн. п., 1 п. снять, не провязывая.

Только для 2 размера: **-/85/- р.** — закрыть 6 п. (п. оставить на правой спице), **-/113/-** лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. **-/86/- р.** — закрыть 6 п. (п. оставить на правой спице), **-/107/-** изн. п., 1 п. снять, не провязывая.

Далее для всех размеров: **75/87/87 р.** — закрыть 7/7/6 п. (п. оставить на правой спице), 31/31/58 лиц. п., закрыть 27/31/15 п. (п. оставить на правой спице), 37/37/63 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая.

Горловина спинки. Левая сторона. **76/88/88 р.** — закрыть 7/7/6 п. (п. оставить на правой спице), 30/30/57 изн. п., 1 п. снять, не провязывая. **77/89/89 р.** — закрыть 7/7/10 п. (п. оставить на правой спице), 23/23/47 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. **78/90/90 р.** — закрыть 6/7/6 п. (п. оставить на правой спице), 17/16/41 изн. п., 1 п. снять, не провязывая. **79/91/91 р.** — закрыть 5/5/6 п. (п. оставить на правой спице), 12/11/35 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая.

Только для 3 размера: **-/-/92 р.** — закрыть **-/-/7** п. (п. оставить на правой спице), **-/-/28** изн. п., 1 п. снять, не провязывая. **-/-/93 р.** — закрыть **-/-/4** п. (п. оставить на правой спице), **-/-/24** лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. **-/-/94 р.** — закрыть **-/-/8** п. (п. оставить на правой спице), **-/-/16** изн. п., 1 п. снять, не провязывая. **-/-/95 р.** — закрыть **-/-/2** п. (п. оставить на правой спице), **-/-/14** лиц. п., 1 п. снять, не провязывая.

Далее для всех размеров: **80/92/96 р.** — закрыть 7/7/8 п. (п. оставить на правой спице), 5/4/6 изн. п., кром. **81/93/97 р.** — кром., 5/4/6 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. **82/94/98 р.** — закрыть 7/6/8 п.

Основную нить отрезать, оставив кончик примерно 15 см.

Горловина спинки. Правая сторона. Петля, остающаяся от закрытия петель горловины, остаётся на правой спице после этого процесса и не входит в счёт последующих петель. Ввести новую нить на изн. стороне полотна. **76/88/88 р.** (изн.) — ввести новую нить, закрыть 7/7/10 п. (п. оставить на правой спице), 23/23/47 изн. п., 1 п. снять, не провязывая. **77/89/89 р.** — закрыть 6/7/6 п. (п. оставить на правой спице),

17/16/41 лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. **78/90/90 р.** — закрыть 5/5/6 п. (п. оставить на правой спице), 12/11/35 изн. п., 1 п. снять, не провязывая.

Только для 3 размера: **-/-/91 р.** — закрыть **-/-/7** п. (п. оставить на правой спице), **-/-/28** лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. **-/-/92 р.** — закрыть **-/-/4** п. (п. оставить на правой спице), **-/-/24** изн. п., 1 п. снять, не провязывая. **-/-/93 р.** — закрыть **-/-/8** п. (п. оставить на правой спице), **-/-/16** лиц. п., 1 п. снять, не провязывая. **-/-/94 р.** — закрыть **-/-/2** п. (п. оставить на правой спице), **-/-/14** изн. п., 1 п. снять, не провязывая.

Далее для всех размеров: **79/91/95 р.** — закрыть 7/7/8 п. (п. оставить на правой спице), 5/4/6 лиц. п., кром. **80/92/96 р.** — кром., 5/4/6 изн. п., 1 п. снять, не провязывая. **81/93/97 р.** — закрыть 7/6/8 п.

Основную нить отрезать, оставив кончик примерно 15 см.

Плечи. Сшить плечи трикотажным швом по лиц. стороне двух полотен с помощью иглы, начиная от плеча.

Обвязка горловины. Спицами меньшего размера набрать по лиц. стороне петли горловины вдоль закрытых петель, подложив с изн. стороны леску (т.е. набор идет сразу и на лиц., и на изн. стороне), начав с правого плеча с шагом «1 петля из 1-й» на горизонтальных участках и с шагом «3 петли из 2-х» на остальных, 53/57/61 п. спинки и 67/75/85 п. переда: 1 п. из кром., 51/55/59 п. спинки, 4 п. из кром., 61/69/79 п. переда, 1 п. из кром. **Всего на спицах по 120/132/146 петель.**

Кеттлевка в карман с использованием доп. лески



По набранным петлям с лицевой и изнаночной стороны провязать по 3 ряда лиц. гладью. Рабочей нитью объединить два полотна, провязав по 2 петли вместе лицевой, захватывая петли с каждой спицы. Далее вязать резинку 1×1 3 р. Закрывать классическим способом (НЕ туго!).

Рукава. Вязание рукавов будет проходить одинаково сверху вниз следующим образом: набрать петли из проймы и вязать рукав с убавками вдоль кром. лиц. гладью поворотными рядами, завершить резинкой 1×1. Взять спицы осн. размера с леской 80 см и набрать новой рабочей нитью 87/97/101 п. с чередующимся шагом «3 п. из 2-х кром.» и «4 п. из 3-х кром.». Далее вязать 38 р. лиц. гладью с убавками в 4, 10, 16, 22, 28 и 34 рядах следующим образом: **4 р.** (лиц.) — кром., 1 лиц. п., 2 вм. лиц., 79/89/93 лиц. п., 2 вм. лиц. нл., 1 лиц. п., кром. **Всего на спицах 75/85/89 петель.** Далее перейти на спицы меньшего размера и вязать резинку 1×1 4 р. Закрывать классическим способом (НЕ туго!).

Завершение. Сшить с помощью трикотажной иглы перед и спинку единым вертикальным трикотажным швом снизу вверх. Заправить хвостики на изнаночной стороне с помощью трикотажной иглы. Провести ВТО в прохладной воде.

Вяжите с удовольствием и ставьте хештег под своими фото **#Аммо_Рассветы** и активную ссылку на магазин «Атмосфера» **@atmospherestore.ru**. Соберем красивую коллекцию!